

Easy Writer Manual

# 操作マニュアル (Android端末)

## 目次

---

01		機器登録	2
02		スライド作成	5
03		スライド修正	16
04		再生モード設定	17
05		コンテンツ配信	20
06		プライベートギャラリー	22
07		アイテム追加	24


(背景、フォント、ステッカー)

---

Update : 2015. 9. 8  
ver 1.4



Digital Solution  
Laboratory



1

Easy Writerアプリを実行します。

2

"検索"をクリックします。

3

検索されたシリアル番号が表示されます。



4


シリアル番号をクリックした後、登録ボタンをクリックします。

5

名前とパスワードを入力します。  
(パスワードは8桁以上)

6

もう一度パスワードを入力後、登録ボタンをクリックします。




7

登録時に多少の時間がかかります。


8

登録が完了すると、キャンバスが自動的に再起動されます。

## ■ 画面の説明




## ■ オブジェクトのメニュー



## 1. 背景

- バックグラウンド画像の配置やバックグラウンドの色を設定。




## 2. テキスト

- 画面上にテキストを配置する際に使用。



## 3. ブラシ

- 画面上に手描きする際に使用。  
※軌跡も記録されます。



#### 4. ステッカー

- タブレットに登録したステッカーを配置する際に使用。  
※軌跡も記録されます。




#### 5. 消しゴム


- 画面に描いた手描きを消去。  
※バックグラウンドやテキストは適用されません。



#### 6. シェイプ

- 様々な形のシェイプを追加することができます。  
(シェイプの色や枠線を変更可能)





1 | 画面上部の「+」ボタンをクリックします。

2 | 「10 : 16」を選択します。

3 | 背景ボタンをクリックします。





4 | 背景を選択します。

5 | テキストボタンをクリックします。

6 | テキストを入力します。



7

テキストサイズを選択します。

8

テキストの色を選択します。

9

画面にテキストが入力されます。



10 | ブラシボタンをクリックします。

11 | ブラシ種類を選択します。

12 | 画面に描画することができます。  
※軌跡も記録されます。



13 | ステッカーボタンをクリックします。

14 | 使用するステッカーを選択します。

15 | リサイズや移動することができます。  
※軌跡も記録されます。



16 | 消しゴムボタンをクリックします。

17 | 描いた内容を消去することができます。

18 | 上部のメニューをクリックします。



19 | 保存メニューをクリックします。

20 | スライド名を入力します。

21 | 保存ボタンをクリックします。



22

スライドデータが保存されます。

23

backボタンを2回押すと終了します。



1

修正するスライドをクリックします。

2

上部の修正ボタンをクリックします。

3

「10 : 16」を選択します。





1

スライドを約1秒間押し続けると、  
選択がされます。

2


下部の再生モード設定ボタンを  
クリックします。

3

再生関連の設定を変更する  
ことができます。

### 1. 静止

スライドデータが静止した状態で表示。



### 2. リプレイ

スライドデータを作成した順番に表示。



### 3. 点滅

スライドデータが点滅しながら表示。



#### 4. 反発

スライドデータのサイズを変更、左から右へスライドなどのアニメーション効果。



#### 5. 回転




スライドデータが自動的に回転。  
(方向設定可能)



#### 6. 虹

スライドデータの色がレインボー色に変わり表示。





# 1


配信コンテンツを選択します。

# 2

下部の配信と再生ボタンをクリックします。



# 3

配信可能なキャンパスのリストが表示されます。



4 | キャンバスを選択します。

5 | 転送が完了すると、“コンテンツ配信完了”  
メッセージが表示されます。



1

「Login」メニューをクリックします。

2

ログイン情報を入力します。  
※ テストID  
(bmdslab / bmdslabx)

3

「ログインしました」メッセージが  
表示されます。



4

「プライベートギャラリー」メニューをクリックします。

5

ログイン専用コンテンツの使用が可能です。

1. PCとタブレットを接続
2. 「デバイスを開いてファイルを表示する」を選択
3. 内部ストレージフォルダを展開
4. 内部ストレージフォルダ内に以下3種類のフォルダを作成

※ 大文字・小文字にご注意ください

※ Myの後ろは半角スペース

- **My Images**

バックグラウンドとして使用する静止画データ

※対応ファイル形式：jpg

- **My Stickers**

点滅やワンポイントとして使用

※対応ファイル形式：jpg, png

- **My Animations**

動くステッカー

※対応ファイル形式：gif (アニメーション)

- **My Fonts**

テキスト製作時に使用するフォントデータ

※対応ファイル形式：ttf

